SMART MONEY SUITE

V1 PRO

Manuale Operativo Completo per MetaTrader 5

Smart Money Radar	Smart Money Panel
L'Analista: monitora la struttura del mercato e identifica i 5 pattern istituzionali	L'Esecutore: trasforma i segnali in ordini reali con gestione automatica del rischio

By Marco Bisazza · Tutti i diritti riservati

Versione 2.0 · Aprile 2026

INDICE DEI CONTENUTI

1.	**Introduzione al Sistema**	**3**
2.	**Installazione e Configurazione**	**4**
3.	**PARTE 1: Smart Money Radar (L'Analista)**	**5**
3.1	Pannello di Analisi	5
3.2	Pattern 1: Liquidity Grab (EQH/EQL Sweep)	6
3.3	Pattern 2: Asian Session Sweep	7
3.4	Pattern 3: PDH / PDL Sweep	8
3.5	Pattern 4: POC Bounce Volumetrico	9
3.6	Pattern 5: FVG + Order Block	10
4.	**PARTE 2: Smart Money Panel EA (L'Esecutore)**	**11**
4.1	Interfaccia e Linee Mobili	11
4.2	Esecuzione Auto dal Radar	12
4.3	Trading Manuale	12
4.4	Gestione Posizioni e Trailing Stop	13
5.	**Scenari Operativi Passo-Passo**	**14**
6.	**Tabella Parametri Radar**	**16**
7.	**Tabella Parametri Panel EA**	**17**
8.	**Domande Frequenti (FAQ)**	**18**
9.	**Avvertenza Legale**	**19**

1. INTRODUZIONE AL SISTEMA

La **Smart Money Suite V1 PRO** è un ecosistema completo per MetaTrader 5, progettato per replicare la metodologia dei trader istituzionali (Smart Money Concepts - SMC). Il sistema è composto da due strumenti che operano in perfetta sinergia:

Smart Money Radar (L'Analista)	Smart Money Panel EA (L'Esecutore)
Indicatore avanzato che analizza il grafico in tempo reale. Fornisce una dashboard Multi-Timeframe (H4, H1, M15), identifica le zone Premium/Discount, calcola il CHoCH e scansiona il mercato alla ricerca dei 5 pattern istituzionali. Quando rileva un setup, calcola automaticamente Entry, SL e TP e invia notifiche push al telefono.	Expert Advisor (EA) con pannello grafico trascinabile. Riceve i dati dal Radar via GlobalVariables e li trasforma in ordini reali con un solo click. Gestisce automaticamente il Break-Even quando il TP1 viene raggiunto, attiva il Trailing Stop sui TP2 e TP3, e include pulsanti di emergenza per chiusura rapida delle posizioni.

Filosofia operativa: I mercati si muovono alla ricerca di liquidità — gli Stop Loss dei trader retail. Gli algoritmi bancari "spingono" il prezzo oltre i livelli chiave per raccogliere questa liquidità, poi invertono bruscamente la direzione. La Smart Money Suite identifica questi movimenti *prima* che si completino, consentendo di operare nella stessa direzione delle istituzioni finanziarie.

2. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Installazione dell'Indicatore (Radar)

1	Apri MetaEditor (F4 da MT5 oppure menu Strumenti → MetaEditor)
2	Copia il file **SmartMoneyRadar_v2_PRO.mq5** nella cartella: *Terminale MT5 → Indicatori*
3	Premi F7 per compilare. Verifica che non ci siano errori nel tab "Errori"
4	In MT5, trascina l'indicatore dal Navigator sul grafico del simbolo desiderato
5	Nella finestra parametri, imposta **MoltiplicatoreAsset**: usa 10 per Forex, 100 per Oro/Indici

Installazione del Panel EA

1	Copia il file **SmartMoney_Panel_v2_PRO_EA.mq5** nella cartella: *Terminale MT5 → Esperti*
2	Compila in MetaEditor (F7) e verifica zero errori
3	Trascina l'EA sullo **stesso grafico** dove è già attivo il Radar
4	Nella finestra EA, assicurati che "Consenti trading automatico" sia spuntato
5	Verifica che entrambi gli strumenti mostrino "sorriso" verde nella barra in alto di MT5

Nota Importante: Radar e Panel EA devono essere caricati sullo stesso simbolo e sullo stesso grafico per la comunicazione via GlobalVariables. Il timeframe consigliato per l'operatività è M15 per il trading intraday.

Configurazione per Asset

Asset	MoltiplicatoreAsset	MinFvgPips consigliato
Forex (EURUSD, GBPUSD...)	**10**	1.5 - 3.0
Oro (XAUUSD, GOLD#)	**100**	5.0 - 10.0
Indici (US30, NAS100...)	**100**	10.0 - 20.0
Crypto (BTCUSD...)	**1000**	50.0 - 100.0

PARTE 1 — SMART MONEY RADAR (L'Analista)

Il Radar è il motore analitico della suite. Oltre a fornirti una dashboard completa con il trend Multi-Timeframe (H4, H1, M15), le zone di Premium/Discount e il Change of Character (CHoCH), il suo compito principale è scansionare il grafico alla ricerca dei **5 Pattern Istituzionali** riportati di seguito.

Quando un pattern si forma, il Radar calcola automaticamente il livello di Ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, invia una notifica Push al telefono e trasmette i dati in tempo reale al Pannello EA tramite GlobalVariables.

3.1 — Pannello di Analisi

MULTI-TIMEFRAME	Trend delle candele H4 e H1. Score da -4 a +4 per la forza del trend.
ZONA PREMIUM/DISCOUNT	Indica se il prezzo è sopra (Premium = cerca SELL) o sotto (Discount = cerca BUY) la zona di equilibrio (50% del range).
PUNTEGGIO ISTITUZIONALE	Da -4 a +4. ≥3 = STRONG BUY, ≤-3 = STRONG SELL. Usato per filtrare il POC Bounce.
CHoCH (Change of Character)	Segnala un potenziale cambio di trend sul timeframe corrente quando il prezzo rompe i massimi/minimi recenti.
LIQUIDITA' (EQH/EQL)	Identifica "piscine di liquidità": doppi massimi (EQH) o doppi minimi (EQL) dove si concentrano gli Stop Loss retail.
PDH / PDL	Livelli statics: Previous Day High e Previous Day Low, tracciati come linee magenta sul grafico.
HEATMAP + POC	Visualizza le zone di massimo volume (Volume Profile semplificato). La linea dorata indica il Point of Control.
SETUP OPERATIVO	Mostra il segnale attivo: tipo (BUY/SELL), Entry, SL e TP calcolati dall'algoritmo.

1 LIQUIDITY GRAB — Sweep EQH / EQL

I mercati finanziari si muovono alla ricerca di liquidità: gli Stop Loss dei trader retail. I doppi massimi (Equal Highs - EQH) e i doppi minimi (Equal Lows - EQL) sono le zone in cui questa liquidità è maggiormente concentrata.

La Logica:

I trader retail vedono un "supporto" o una "resistenza" forte e posizionano i loro Stop Loss appena oltre. Gli algoritmi bancari spingono il prezzo oltre questi livelli per attivare quegli Stop (caccia alla liquidità) prima di invertire prepotentemente la rotta.

Come funziona nel Radar:

L'indicatore identifica automaticamente le "piscine di liquidità" segnalate da linee arancioni sul grafico. Il setup si attiva solo quando il prezzo rompe temporaneamente questi livelli e poi **chiude in direzione opposta** (Sweep confermato).

Segnale generato:

Ordine a Mercato (MKT) a favore dell'inversione. Stop Loss oltre il wick della candela di manipolazione. Take Profit a 2R (rischio × 2).

2 ASIAN SESSION SWEEP — Manipolazione della Sessione Asiatica

La sessione asiatica è tipicamente una fase di accumulo a range ristretto. Questa fase intrappola gli ordini pendenti e gli Stop Loss dei trader sopra i massimi e sotto i minimi notturni.

La Logica:

All'apertura delle piazze principali (Londra o New York), le "mani forti" manipolano il prezzo inducendo un falso breakout del range asiatico per rubare la liquidità necessaria a finanziare il vero movimento della giornata.

Come funziona nel Radar:

L'indicatore traccia un box blu che racchiude l'escursione di prezzo della notte (di default da mezzanotte alle 06:00). Il setup scatta quando il prezzo esce dal box e vi rientra immediatamente chiudendo la candela al suo interno.

Segnale generato:

Ordine a Mercato (MKT) appena si conferma il falso breakout, puntando all'estremo opposto del box asiatico.

3 PDH / PDL SWEEP — Caccia sui Massimi/Minimi di Ieri

Il massimo della giornata precedente (Previous Daily High - PDH) e il minimo (Previous Daily Low - PDL) sono i due livelli statici più importanti per gli algoritmi istituzionali intraday.

La Logica:

Come per il range asiatico, superare i massimi o i minimi di ieri attrae i trader "breakout" che comprano sui massimi. Le banche usano questa liquidità in entrata per scaricare le loro enormi posizioni.

Come funziona nel Radar:

Vengono tracciate due linee magenta (PDH e PDL). L'indicatore attende che il prezzo odierno buchi questi livelli chiave, per poi fallire la rottura e tornare indietro.

Segnale generato:

MKT a candela chiusa. Se il prezzo spazza il PDH e chiude sotto: SELL. Se spazza il PDL e chiude sopra: BUY. Stop Loss oltre il wick di penetrazione.

4 POC BOUNCE — Rimbalzo Volumetrico sul Point of Control

Questo setup unisce la Price Action con l'analisi dei volumi. Il POC (Point of Control) è il livello di prezzo in cui è stato scambiato il maggior volume di contratti nel periodo analizzato (definito da CandeleVolume).

La Logica:

Il POC rappresenta il "fair value" accettato dai grandi operatori. Agisce come un enorme magnete per il prezzo, ma anche come un "muro di cemento". Quando il trend è molto forte (Score ≥3 o ≤-3), un ritorno al POC è un'opportunità di ingresso a favore del trend dominante.

Come funziona nel Radar:

L'indicatore disegna l'area di maggior scambio (Heatmap) e traccia una linea dorata (POC). Il setup scatta se il prezzo "appoggia" su questo livello senza romperlo, a patto che lo Score Istituzionale sia ≥3 (BUY) o ≤-3 (SELL).

Segnale generato:

MKT a favore del trend dominante. Stop Loss sotto (BUY) o sopra (SELL) il minimo/massimo della candela che tocca il POC.

5 FVG + ORDER BLOCK — Fair Value Gap e Blocco di Ordini

Questo è il pilastro del trading Smart Money. Rappresenta l'impronta digitale di una grossa immissione di capitale istituzionale a mercato.

La Logica:

Quando gli istituzionali comprano o vendono pesantemente, causano un forte squilibrio (Displacement), lasciando un "vuoto" nel grafico (Fair Value Gap) e un blocco di ordini alla base del movimento (Order Block). Il prezzo tende fisiologicamente a tornare in quell'area per "mitigare" le posizioni rimaste in sospeso, poi riparte.

Come funziona nel Radar:

L'algoritmo scansiona i vuoti di mercato che superano la soglia minima di pips (filtro anti-rumore MinFvgPips). Quando trova un FVG valido associato a un Order Block, disegna le zone colorate sul grafico (verde per BUY, rosa per SELL).

Segnale generato:

Ordine Limit (BUY LIMIT o SELL LIMIT) posizionato esattamente sul bordo dell'Order Block, in attesa che il prezzo ci ritorni in futuro. È l'unico setup che genera un ordine pendente anziché a mercato.

PARTE 2 — SMART MONEY PANEL EA (L'Esecutore)

Il Pannello è la tua postazione di comando tattica. Trasforma l'analisi del Radar in ordini reali eseguiti in frazioni di secondo, gestendo il rischio e le uscite parziali in totale autonomia.

4.1 — Interfaccia e Linee Mobili

Il pannello ha un design scuro professionale ed è trascinabile liberamente sul grafico cliccando e tenendo premuta la **Barra Superiore**. Un sistema anti-fantasma impedirà al grafico di muoversi mentre sposti il pannello.

Appena avviato, l'EA piazzerà due linee interattive trascinabili sul grafico:

LINEA BLU (Entry)	Il tuo punto di ingresso per gli ordini Limit. Posizionala al livello desiderato trascinandola con il mouse.
LINEA ROSSA (Stop Loss)	La tua rete di sicurezza trascinabile. Per BUY deve essere sotto il prezzo, per SELL deve essere sopra. L'EA calcola automaticamente i 3 Take Profit in base alla distanza Entry-SL.

4.2 — Sezione 1: Esecuzione Auto dal Radar

È il ponte di collegamento con l'indicatore. Quando il Radar rileva uno dei 5 pattern e manda l'alert, non devi calcolare nulla:

- **AUTO BUY:** Se il Radar ha rilevato un setup BUY, clicca questo pulsante e l'EA posizionerà l'operazione con Entry, SL e TP già calcolati dall'algoritmo. Se il prezzo è vicino all'Entry, aprirà a mercato; altrimenti posizionerà un ordine Limit.
- **AUTO SELL:** Identico per i setup SELL.

4.3 — Sezione 2: Trading Manuale

Vuoi operare in modo discrezionale o vedi un'opportunità ad occhio nudo? Posiziona manualmente le due linee sul grafico e usa questi pulsanti:

- **BUY MKT / SELL MKT:** Entrano istantaneamente al prezzo attuale. La Linea Rossa viene usata come Stop Loss.
- **BUY LIMIT / SELL LIMIT:** Posizionano un ordine pendente. La Linea Blu = Entry, la Linea Rossa = Stop Loss. Se le linee sono invertite (es. SL sopra un BUY), l'EA bloccherà l'operazione con un avviso di sicurezza.

4.4 — Sezione 3: Gestione Posizioni e Motore dei Lotti

Questo è il vero potere dell'EA. Quando esegui un ordine (sia in Auto che in Manuale), l'EA **non apre un solo trade**, ma divide il tuo volume in **3 posizioni separate**, gestendo i Take Profit a rischio 1:1, 1:2 e 1:3 in totale autonomia.

Evento	Azione Automatica dell'EA

TP1 raggiunto (Rischio 1:1)	Chiude la prima porzione di profitto (InpLottiTP1) e sposta automaticamente lo Stop Loss al Break Even su tutte le altre due posizioni. Il trade diventa a **rischio zero**.
Trailing Stop attivo (dopo InpTrailingStart pips)	Il sistema insegue il prezzo a una distanza di InpTrailingStep pips, massimizzando il profitto su TP2 e TP3 e proteggendoti dai ritracciamenti.
TP2 raggiunto (Rischio 1:2)	Chiude la seconda porzione (InpLottiTP2). La terza posizione continua con il Trailing Stop attivo verso TP3.
TP3 raggiunto (Rischio 1:3)	Chiude l'ultima porzione (InpLottiTP3). Operazione completata.

Pulsanti di Sicurezza ed Emergenza

FORZA B.E.	Sposta immediatamente lo SL al prezzo di ingresso su tutti i trade aperti su quell'asset, senza aspettare il TP1.
CHIUDI WIN	Incassa subito solo le posizioni che sono in quel momento in profitto.
CHIUDI LOSS	Taglia immediatamente tutte le perdite, chiudendo solo le posizioni in negativo.
CHIUDI TUTTO	Pulsante panico: chiude all'istante tutte le posizioni a mercato (sia in guadagno che in perdita) e cancella tutti gli ordini pendenti.

5. SCENARI OPERATIVI PASSO-PASSO

Scenario A — EQH Sweep su XAU/USD M15 (Modalità Auto)

1	Il Radar identifica un EQH (Equal Highs) a 2.350,50
2	La candela delle 10:15 buca il livello (high: 2.351,20) ma chiude sotto (close: 2.349,80)
3	Il Radar genera: SELL MKT Entry@2349.80 | SL@2351.20 | TP@2347.00
4	Il telefono riceve la notifica Push con tutti i dettagli
5	Sul Panel EA, clicchi **AUTO SELL**: l'EA apre 3 posizioni in automatico
6	Il prezzo scende: TP1@2348.40 raggiunto → EA chiude TP1 e porta BE le altre 2
7	Il Trailing Stop insegue il prezzo verso TP2 e TP3

Scenario B — FVG + OB su EUR/USD M15 (Modalità Auto)

1	Il Radar individua un FVG BUY: gap tra 1.08230 e 1.08290 con OB a 1.08200
2	Il Radar genera: BUY LIMIT Entry@1.08230 | SL@1.08180 | TP@1.08330
3	Clicchi AUTO BUY: l'EA posiziona 3 ordini Limit a 1.08230
4	Il prezzo ritraccia fino a 1.08235 → gli ordini vengono riempiti
5	Il prezzo riparte verso i TP. TP1 raggiunto → BE automatico su TP2 e TP3

Scenario C — Trading Discrezionale con Linee Manuali

1	Identifici manualmente un'opportunità sul grafico (es. zona supporto su US30)
2	Sposti la Linea BLU (Entry) al livello di ingresso desiderato
3	Sposti la Linea ROSSA (SL) al di sotto del minimo swing recente
4	Clicchi BUY LIMIT: l'EA posiziona 3 ordini pendenti con i TP calcolati in automatico
5	Se il prezzo scende sotto il tuo Entry senza toccare lo SL, clicchi FORZA B.E. per azzerare il rischio

6. TABELLA PARAMETRI — SMART MONEY RADAR

Parametro	Default	Descrizione
AsianStartHour	0	Ora di inizio sessione asiatica (Broker Time). Default: mezzanotte
AsianEndHour	6	Ora di fine sessione asiatica (Broker Time). Default: 06:00
MinFvgPips	1.5	Soglia minima (in pips) per validare un FVG. Aumentare per ridurre i segnali falsi su asset volatili
MoltiplicatoreAsset	100	Moltiplicatore per conversione pips. Forex=10, Oro/Indici=100, Crypto=1000
EnableAlerts	true	Abilita pop-up alert MT5 quando viene rilevato un nuovo setup
EnablePush	true	Abilita notifiche Push al cellulare (richiede configurazione in MT5)
EnableEALink	true	Trasmette i dati del segnale al Panel EA via GlobalVariables
MostraHeatmap	true	Mostra/nasconde le zone di Volume Profile sul grafico
CandeleVolume	300	Numero di candele analizzate per costruire la Heatmap e il POC
ContoAutorizzato	0	Account lock: inserire numero conto per limitare l'uso a un solo account. 0 = nessun blocco

7. TABELLA PARAMETRI — SMART MONEY PANEL EA

Parametro	Default	Descrizione
MoltiplicatoreAsset	100	Deve corrispondere al valore impostato nel Radar
InpLottiTP1	0.02	Volume (in lotti) che verrà chiuso al raggiungimento del TP1 (rischio 1:1)
InpLottiTP2	0.01	Volume per il TP2 (rischio 1:2). Rimane aperto dopo il BE automatico
InpLottiTP3	0.01	Volume per il TP3 (rischio 1:3). Beneficia del Trailing Stop fino all'obiettivo
UsaTrailingStop	true	Abilita il sistema di inseguimento automatico del prezzo su TP2 e TP3
InpTrailingStart	15	Profitto minimo in pips prima di attivare il Trailing Stop
InpTrailingStep	15	Distanza in pips a cui il Trailing Stop insegue il prezzo
InpMagicNumber	888888	Numero magico per identificare gli ordini dell'EA. Cambiare se si usano più EA contemporaneamente
ContoAutorizzato	0	Account lock: stesso funzionamento del Radar

8. DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Il Radar non mi invia notifiche Push. Cosa fare?

R: Verifica in MT5: Strumenti → Opzioni → Notifiche. Devi inserire il tuo MetaQuotes ID (visibile nell'app MQL5 sul telefono). Assicurati che EnablePush sia impostato su true.

D: Il Panel EA non riceve i dati dal Radar (AUTO BUY/SELL non funziona)

R: Entrambi devono essere caricati sullo stesso simbolo. Verifica che EnableEALink nel Radar sia true. Controlla che le GlobalVariables siano attive in MT5: Strumenti → GlobalVariables.

D: Ricevo troppi segnali falsi. Come filtrare?

R: Aumenta il parametro MinFvgPips per il filtro FVG+OB. Considera di operare solo quando lo Score Istituzionale è ≥2 o ≤-2. Usa il timeframe H1 per ridurre il rumore.

D: Posso usare il sistema su più grafici contemporaneamente?

R: Sì, ma devi cambiare il parametro InpMagicNumber in ogni Panel EA (es. 888001, 888002...) per evitare conflitti nella gestione delle posizioni.

D: Il trailing stop si attiva troppo presto e vengo stoppato fuori.

R: Aumenta InpTrailingStart a 25-30 pips. Puoi anche aumentare InpTrailingStep a 20 pips per dare più respiro al trade. I valori ottimali dipendono dalla volatilità dell'asset.

D: Come impostare il sistema per il Forex?

R: Imposta MoltiplicatoreAsset=10 in entrambi i file. Abbassa MinFvgPips a 1.0-2.0. Per lotti, usa InpLottiTP1=0.01 (micro lotto) per un rischio controllato in fase di test.

D: Cosa significa "Score Istituzionale" e come usarlo?

R: È la somma algebrica dei trend H4 (+2/-2) e H1 (+1/-1) più eventuali break di struttura M15 (+1/-1). Un valore di 3 indica che tutti i timeframe sono allineati al rialzo: il contesto è favorevole a operazioni BUY. Usalo come filtro: non operare contro il punteggio.

D: Posso modificare i livelli di TP?

R: I TP sono calcolati automaticamente come multipli del rischio (1R, 2R, 3R). Per cambiare i rapporti, modifica il codice nelle righe tp1/tp2/tp3 di EseguiTriploTrade. Ad esempio, per TP a 1.5R e 2.5R: tp1 = entry + (rischio * 1.5).

9. AVVERTENZA LEGALE

La Smart Money Suite V1 PRO è uno strumento di analisi tecnica progettato per uso educativo e professionale. L'utilizzo di questo software non garantisce profitti e comporta rischi significativi.

- Il trading su strumenti finanziari (Forex, CFD, indici, materie prime) comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
- I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri. Nessun sistema di trading automatico può garantire profitti costanti nel tempo.
- Prima di utilizzare questo software in un conto reale, si raccomanda di testarlo estensivamente su un conto demo per almeno 30 giorni.
- L'autore (Marco Bisazza) non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie derivanti dall'utilizzo di questo strumento.
- La distribuzione, riproduzione o vendita non autorizzata di questo software è vietata e perseguibile legalmente.

Smart Money Suite V1 PRO · © 2026 Marco Bisazza · Tutti i diritti riservati